

Easy Digital Negatives
數位負片系統
1.尋找最佳曝光時間
Dmax
以透明片基做試片
2.尋找最佳顏色
列印 Color Blocker
將Color Blocker拿到
暗房沖洗
掃描沖洗結果
使用柯達Q-13校正
使用EDN Color
Blocker找出最佳顏色
下載漸層對應.grd檔
將漸層對應套入
EDN256階的灰階導表
（調整圖層）
3.製作校正曲線
將套用ColorBlocker的
256階導表印出
拿到暗房沖洗
掃描沖洗結果
使用Q-13校正
使用EDN測量，並下
載校正曲線.ACV
4.列印校正後圖像
將原始圖檔轉為灰階
RGB 16位元
套用
調整圖層校正曲線
套用負片效果
套用ColorBlocker
調整圖層 - 漸層對應
影像平面化
列印最終負片
可以使用21階做校正
效果檢查